

nurmikko.fi



Siirtonurmikkotuotanto Viitanen Oy (SNT Viitanen)



ESIVALMISTELUT

*Hyvän kasvualustan
tärkeyttä ei voi
korostaa liikaa.*



ASENNUS

*Koska siirtonurmikko
on elävä tuoretuote,
se tulee asentaa
toimituspäivänä.*



HOITO

*Asennettu siirtonurmikko
leikataan ensimmäisen
kerran jo muutamien
päivien kuluttua.*

TAKUU

Siirtonurmikollamme on laatu- ja kasvuunlähtötakuu, kunhan antamiamme hoito-ohjeita on noudatettu.

MYYNТИ JA MARKKINOINTI

Sari Mäkipää
040 703 4263
sari.makipaa@nurmikko.fi

VIHER- JA
YMPÄRISTÖRAKENTAJAT **VYRA**




TUOTANTO

Paavo Viitanen Jarno Hietalahti
0500 525 921 0500 525 922

ESIVALMISTELUT

Kasvualusta



Hyvän kasvualustan tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Kasvualustassa tulee olla runsaasti hiekkaa (yli 50%).

Tällöin kasvualustasta saadaan ilmava, eikä se tiivisty niin helposti. Kasvualustan paksuus tiivistettynä tulee olla minimissään 15 cm. Tasainen kasvualusta varmistaa, että nurmikko juurtuu nopeasti ja varmasti.

Lisätietoja www.nurmikko.fi/asennus

Asennuspohjan on hyvä olla ravinteikas, kalkittu ja kostea, mutta ei märkä. Emme suosittele pohjan kastelemista juuri ennen asennustyötä. Pohja voidaan kostuttaa aikaisemmin, esimerkiksi edellisenä iltana.

Kasvualustan voi lannoittaa ennen asennusta tarkoitukseen soveltuvalla lannoitteella. Lannoitetta on hankittavissa myös nurmikontoimittajalta nurmikon toimituksen yhteydessä.

Siirtonurmikkolavojen varastointi



Siirtonurmikkolavoja ei saa peittää tiiviisti. Nurmikkolavojen tulee päästä ns. hengittämään. Tarvittaessa, esimerkiksi kovan sateen uhatessa, voidaan päälle levittää hetkellisesti vaikka pressu.

Silloinkin pitää huolehtia, että ilma pääsee kiertämään lavojen ympärillä. Voit kääntää pressujen reunat ylös niin, että sivut jäävät avoimiksi.

Siirtonurmikkolavat olisi hyvä saada mahdollisuuksien mukaan varjoon ja mahdollisimman lähelle asennusaluetta, jotta rullien siirto asennuspaikalle olisi lyhyt.

Varautuminen kasteluun



Nyrkkisääntönä on, että kun asennettava alue on muutamia satoja neliöitä, on kasteluletkun halkaisijan oltava suuruusluokaltaan vähintään 20 mm, jotta kasteluvettä saadaan riittävästi.

On tärkeää varata asennettavalle alueelle kasteluun tarvittavat letkut ja välineet ennen asennustyön aloittamista.

ASENNUS

Asentaminen



Asentaminen kannattaa aloittaa kohteen perältä, jotta juuri asennetun siirtonurmikon yli ei tule ylimääräistä liikennettä. Samalla voidaan aloittaa kastelu valmiilla alueella heti työn edetessä.

Asennus aloitetaan suorilta asennuslinjoilta. Mahdolliset epätasaisuudet ja painaumata tulee tasoittaa, jotta nurmikkorulla asettuu kauttaaltaan kasvualustaan vasten.

Siirtonurmikkomatto rullataan auki ja siirretään käsin tai piikkiharavalla tiiviisti paikoilleen. Aukirullaus kohdistetaan edellisen rullan viereen tiiviisti, ei kuitenkaan päällekkäin. Nurmikon päätysaumata asetetaan puskuun. Älä venytä vaan mieluummin paina kasaan!

Suosittelemme asentamaan matot tiilikuvioon niin, että päätysaumata eivät osu samaan kohtaan. Siirtonurmikkorullan voi rullata auki myös hieman mutkille maaston muodon näin vaatiessa. Käytävien ja aukkojen reunoissa matot asennetaan reunan suuntaisesti. Matot asennetaan luiskissa rinteiden mukaisesti, ylhäältä alaspäin.

Matot kannattaa jyrkemmissä rinteissä "naulata" kasvualustaan noin sentin paksuisilla puutapeilla mattojen paikallaan pysymisen varmistamiseksi juurtumisen aikana.

Siirtonurmikkomattoa voi myös muotoilla leikkaamalla. Helpoiten leikkaaminen käy esim. terävällä puukolla. Asennuksessa kannattaa välttää pieniä, alle 40 x 40 cm paloja. Puille ja pensaille leikataan siirtonurmikkomattoon aukot.

Asennusvideo löytyy ositteesta www.nurmikko.fi/siirtonurmikkorullien-asennus

Alkukastelu



Alkukastelu voidaan jakaa kahteen päävaiheeseen

1. Asennuksen aikainen kastelu, jolla varmistetaan, että nurmikko ei pääse kuivumaan asennuksen aikana. Kastelu aloitetaan asennuksen edetessä. Mitä lämpimämpi keli, sitä nopeammin kastelu pitää aloittaa, helteellä jo 10 min. sisällä - viileämmällä kelillä / tihkusateessa muutamien tuntien sisällä. Aurinko kuivattaa hetkessä juuri asennetun nurmikon.

2. Alkukastelulla tarkoitetaan vasta-asennetun nurmikon kastelua ennen nurmikon juurtumista. Alkukastelun tarkoitus on antaa nurmikkeelle hyvät juurtumismahdollisuudet samalla tiivistäen nurmikkomaton pohjamaata vasten. Juurtumisen varmistamiseksi nurmikko on alkukastelussa kasteltava niin paljon, että nurmimaton alla oleva pohjamaa on kauttaaltaan läpimärkä (tarkista katsomalla nurmimaton alle).

ASENNUS

Juurtumisvaihe



Juurtumisvaiheessa on huolehdittava, että nurmikko ei pääse hetkeksikään kuivumaan. Tavoitteena on pitää nurmikon kasvualusta kosteana, muttei kuitenkaan liian märkänä. Vesi ei saa seistä nurmikolla.

Lyhytaikainen sade tai tiikusade ei kastele nurmikon kasvualustaa riittävästi. Jokaisen kastelukerran jälkeen nurmikko ja alla oleva pohjamaa tulee olla kauttaaltaan märkä. Näin nurmikkoon ei synny rakoja ja juurtuminen tapahtuu nopeasti. Tarkkaile erityisesti nurmikon reuna-alueita ja viettäviä kohtia, joista vesi valuu helposti pois.

Normaalisti siirtonurmikko kasvattaa juurta 1 – 2 cm viikossa. Muutamien viikkojen kuluttua nurmikko saa jo kasvualustasta osan tarvitsemastaan kosteudesta, jolloin kastelua voidaan vähitellen vähentää.

HOITO

Nurmikon leikkaaminen



Asennettu siirtonurmikko leikataan ensimmäisen kerran jo muutamien päivien kuluttua asennuksesta, kun se on 4–6 cm pituinen. Ensimmäisillä leikkuukerroilla nurmikko voidaan jättää hieman normaalia pidemmäksi, jotta juuristo vahvistuisi.

Jatkossa nurmikkoa leikataan, kuten ensiluokkaista nurmikkoa, yleensä 1–3 kertaa viikossa. Kerralla leikataan noin kolmasosa nurmikon kokonaispituudesta, joten mitä lyhyempänä nurmikon haluat pitää, sitä useammin sitä pitää leikata. Syynä tähän on, että ensiluokkainen siirtonurmikko kasvaa hyvin tiheänä ja vain nurmikon ylimmät osat tavoittavat yhteyttäseen tarvittavan auringon valon. Mikäli pituudesta leikataan yli kolmasosa kerrallaan, nurmikon kasvu kärsii. Jos nurmikkoa on lyhennettävä enemmän, on lyhennys tehtävä asteittain.

Ensimmäisinä päivinä kastelu toistetaan (nyrkkisääntö):

pilvetön hellepäivä:
2 – 3 kertaa vuorokaudessa

lämmin, mutta pilvinen / tiikusateinen päivä:
1 – 2 kertaa vuorokaudessa

viileä, mutta pilvinen / tiikusateinen päivä:
noin kerran vuorokaudessa

syksyllä: vielä vähemmän

Siirtonurmikois- samme käytetyt lajikkeet viihtyvät parhaiten:

PREMIUM -nurmikko
2,5 – 4 cm pituisena

BASIC -nurmikko
4 – 6 cm

Siirtonurmikko kestää kävelyä jo heti asennuksen jälkeen. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että juurtumisvaiheessa nurmikon pohja on hyvin pehmeää runsaasta kastelusta johtuen.

Esim. pallopelit, golf ja pihajuhlat on parasta järjestää pari viikkoa asennuksen jälkeen, jolloin siirtonurmikko kestää jo normaalia käyttöä.

HOITO

Lannoitus



Asennettu nurmikko tulee lannoittaa aikaisintaan kolmen - neljän viikon kuluttua asennuksesta. Lannoitettu, rehevä nurmikko pystyy hyvin kilpailemaan samalta ja rikkakasveja vastaan.

Lannoitus tehdään samalla tavalla kuin ensiluokkaista nurmikkoa hoidettaessa. (Noin 3-4 krt kasvukaudessa).

Siirtonurmikolle käyvät kaikki nurmikkolannoitteet. Lannoitusmääränä kannattaa käyttää nurmikonlannoitusohjeen ylimpiä määriä, koska nurmikon tiheä ja vehreä kasvusto vaatii runsaasti kasvuvoimaa. Nurmikkoa voidaan lannoittaa myös luonnonmukaisilla lannoitteilla.

Kevätlannoitus annetaan nurmikolle heti lumen sulamisen ja haravoinnin jälkeen ja kesikesällä lannoitus uusitaan. Syksyllä nurmikolle levitetään syyslannoitetta, joka valmistaa nurmikon kestämaan talven rasitukset.

Toimet syksyllä



Nurmikko kannattaa pitää leikattuna ja hoidettuna myös syksyllä. Liian pitkänä talvehtiva nurmikko altistuu helpommin talvituhoille.

Leikkuutähteet, puiden lehdet sekä etenkin tammenterhot on talvehtimisen turvaamiseksi kerättävä pois ennen talven tuloa.

Seuraavina vuosina



Jotta siirtonurmikko pysyy ensiluokkaisena, on sitä hoidettava, kuten tasokasta nurmikkoa yleisesti hoidetaan.

Hyvin perustettu siirtonurmikko pysyy hyvällä hoidolla laadukkaana vuodesta toiseen.